

Svarsgrupp avancerad (ACD Premium)

ACD Premium är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal i call center-lösningar för till exempel support och försäljning. Här finns en mängd funktioner för att hantera samtal effektivt och kundvänligt.

Öppna inställningar för önskat nummer	2
Ändra inställningar.....	2
Nummer till ACD-gruppen.....	3
Visa köstatus	4
Logga in och ut medlemmar	4
Allmänna inställningar	5
Telefonistinställningar	6
Distribution av samtal (ringordning)	7
Parallell påringning och grundinställningar.....	7
Distribution efter prioritet.....	8
Distribution efter kompetens	9
Distribution enligt Ledig längst.....	9
Hantera samtal i kö	10
Innan samtal kommer in i kö	10
Hantering av samtal i kö.....	11
Kömeddelanden	12
Återuppringning.....	13
Nummerpresentation	14
Unikt suffix för ACD-gruppen efter inkommande nummer.....	14
Koppla användargrupper till ACD-grupper	15
Hantera spärrgrupper för numret	16
Öppettider och välkomstmeddelande för ACD-gruppen	16

Öppna inställningar för önskat nummer

- 1 Välj **ACD-grupper** under **Funktionsnummer**.
- 2 Klicka på den ACD-grupp som du vill administrera.

The screenshot shows the 3Växel admin interface. The top navigation bar includes 'Hem', 'Tjänster', 'Organisation', 'Användaradministration', 'Funktionsnummer', and 'Enheter'. The user is logged in as '46793000191'. The main content area is titled 'ACD-grupper' and contains a list of ACD groups. The first group is 'ACD-grupper' with the number '+46853331986' and the name 'Försäljning'. A red circle with the number '1' points to the 'ACD-grupper' link in the left sidebar. A red circle with the number '2' points to the 'Försäljning' name in the table.

Ändra inställningar

När du gör ändringar i en ACD-grupp gör du på följande sätt:

- 1 Välj **ACD-grupper** under **Funktionsnummer** och öppna den ACD-grupp som du ska administrera.

The screenshot shows the configuration page for the 'Försäljning' ACD group. The left sidebar has a red circle with the number '1' pointing to the 'ACD-grupper' link. The main content area is titled 'ACD-grupper' and contains the following fields and options:

- Nummer:** +46853331986
- Visa köstatus:** (checkbox)
- Allmänt:**
 - Vad har den här gruppen för namn:** Försäljning
 - Uteslut detta nummer från kontaktsökningar:** (checkbox)
 - Lägg till källetikett:** (dropdown menu)
 - Metadata för den här gruppen:** (text input)
 - Åsidosätt det här med det omdirigerade samtalets metadata:** (checkbox)
 - Visningsnamn när SMS skickas från det här numret (tomt=SMS är inte tillåtet):** (text input)
 - Vilken kod identifierar det här funktionsnumret när du använder funktionskoder:** (text input)

- 2 Gör önskade ändringar enligt beskrivningarna i följande avsnitt.
- 3 Klicka på **Spara** längst ner på sidan.




Lägg till grupp

3 Spara Avbryt

Nummer till ACD-gruppen

- 1 Numret som visas högst upp på sidan är numret som man ringer för att komma till ACD-gruppen.



3Växel search

Administratörsvy Användarvy

Hem Tjänster Organisation Användaradministration Funktionsnummer Enheter Inloggad som 46793000191 Logga ut

Funktionsnummer ACD-grupper Hjälp

ACD Light-grupper

ACD-grupper

Gruppinkorgar

IVR-nummer

Nummer till delade linjer

Nummer till konferensamtal

Nummervisualisering

Regelbaserade nummer

Scheman

Telefonistgrupper

Nummer

+46853331986 1

Visa köstatus

Allmänt

Vad har den här gruppen för namn:

Försäljning

Uteslut detta nummer från kontaktsökningar

Lägg till källetikett:


▼

Metadata för den här gruppen:

Visa köstatus

Via ACD-gruppens sida kan du visas status för gruppens kö i realtid.


- 1 Öppna ACD-gruppen och klicka på **Visa köstatus**.



- 2 I fönstret som öppnas visas en översikt av köstatistiken. Här får du bland annat information om antal samtal i kö, hur många lediga respektive inloggade medlemmar det finns och hur lång den längsta kötiden är.

Logga in och ut medlemmar

- 3 Klicka på pilen framför gruppens namn för att visa de personer som är medlemmar i ACD-gruppen. Här får du information om inloggningsstatus för medlemmarna i gruppen och kan även logga in/ut dem.
- 4 Stäng fönstret när du är klar.



Du kan också logga in och ut medlemmar i ACD-gruppen i 3Växel-appen i mobilen eller i 3Växel Softphone på datorn om du har fått rättighet att övervaka gruppen.

Allmänna inställningar

- 1 Visa rutan **Allmänt**.
- 2 Ange önskat namn på gruppen i rutan **Vad har den här gruppen för namn**.
- 3 Markera **Uteslut detta nummer från kontaktsökningar** om du inte vill att ACD-gruppens namn ska visas i sökresultat.
- 4 Inställningen för källetikett används inte.
- 5 Ange önskade metadata för gruppen i rutan **Metadata för den här gruppen**. Metadatainformationen visas i Softphone i datorn vid inkommande samtal.
- 6 Låt **Åsidosätt det här med det omdirigerade samtalets metadata** vara markerad om du vill att metadata för ett vidarekopplat samtal ska ersätta detta nummers metadata.
- 7 Du kan använda ett namn, till exempel "Receptionen" som avsändare när du skickar SMS från gruppen. För att aktivera denna funktion kontaktar du 3s kundservice som lägger in önskat avsändarnamn. Namnet visas då i rutan **Visningsnamn när SMS skickas från det här numret**. Avsändarnamnet kan maximalt bestå av elva bokstäver eller siffror och får inte innehålla å, ä eller ö. Övriga tecken fungerar inte.
- 8 I rutan **Vilken kod identifierar det här funktionsnumret när du använder funktionskoder** anger du önskad kod.

The screenshot shows the 'ACD-grupper' configuration page. At the top, there is a 'Hjälp' link. Below it, the 'Nummer' field contains '+46853331986'. Under the 'Visa köstatus' section, there is a sub-section 'Allmänt' with several fields: 'Vad har den här gruppen för namn:' with the value 'Försäljning', a checkbox for 'Uteslut detta nummer från kontaktsökningar' which is checked, a dropdown for 'Lägg till källetikett:' with a downward arrow, a text field for 'Metadata för den här gruppen:', a checkbox for 'Åsidosätt det här med det omdirigerade samtalets metadata' which is checked, a text field for 'Visningsnamn när SMS skickas från det här numret (tomt=SMS är inte tillåtna):', and a text field for 'Vilken kod identifierar det här funktionsnumret när du använder funktionskoder:'. Eight red callout boxes with numbers 1 through 8 are overlaid on the image, pointing to each of these fields in order.

Inställningar för handläggare (agenter)

- 1 Visa rutan **Inställningar för handläggare**.
- 2 I rutan **Hur många sekunder är minsta vilotid för handläggare mellan samtal** kan du ange en vilotid för handläggare mellan samtal.
- 3 I rutan **Efter hur många missade samtal ska en handläggare loggas ut** kan du ange att en handläggare ska loggas ut efter ett visst antal missade samtal. Lämnar du rutan tom loggas handläggaren inte ut även om denne missar flera samtal.
- 4 I rutan **På vilket nummer kan en handläggare få hjälp** kan du ange ett telefonnummer som handläggaren kan få hjälp på. Detta nummer rings upp när handläggaren klickar på en hjälpknapp i Softphone.

1 Inställningar för handläggare

2 Hur många sekunder är minsta vilotid för handläggare mellan samtal:

3 Efter hur många missade samtal ska en handläggare loggas ut (tomt=aldrig):

4 På vilket nummer kan en handläggare få hjälp (t.ex. från en handledare):

Distribution av samtal (ringordning)

Parallell påringning och grundinställningar

- 1 Visa rutan **Distribution av samtal**.
- 2 I rutan **Hur många handläggare ska ringas upp samtidigt** anger du hur många handläggare som ska ringas upp parallellt. När ett nytt samtal kommer in ringer det samtidigt på så många som du valt. Vi rekommenderar att maximalt 20 handläggare rings upp parallellt.
- 3 Under **Vilka telefoner kan en handläggare använda för att ta emot samtal** markerar du de telefontyper som kan användas för att ta emot samtal. Om en användare har flera olika telefontyper till ett abonnemang, ringer ACD-gruppen bara upp de telefontyper som är aktiverade här.
- 4 I rutan **Efter hur många sekunders ringande ska samtalet gå till nästa handläggare** bestämmer du hur länge det ska ringa hos en handläggare innan samtalet kopplas till nästa person.
- 5 Markera rutan **Ska handläggares närvarostatus påverka distributionen av samtal** om du inte vill att handläggaren ska få samtal när denne är upptagen och har valt en aktivitet.
- 6 Markera rutan **När handläggare har samma kompetens, ska samtalen distribueras efter längsta passiva tid** om du vill att samtalen distribueras till den telefonist som varit ledig längst om flera telefonister har samma kompetens. Avmarkera rutan om samtalen ska distribueras slumpvis när man har samma kompetens.

Distribution av samtal

Hur många handläggare ska ringas upp samtidigt:

1

Vilka telefoner kan handläggare använda för att ta emot samtal:

- Softphone
- Stationär telefon
- Mobiltelefon
- Analog telefon
- Extern växeltelefon

Efter hur många sekunders ringande ska samtalet gå till nästa handläggare:

20

Ska handläggares närvarostatus påverka distributionen av samtal:

När handläggare har samma kompetens, ska samtalen distribueras efter längsta passiv tid? (distribuera annars slumpvis):

Distribution efter prioritet

I rutan **Distributionsinställningar** väljer du om samtalen ska distribueras efter prioritet eller kompetensnivå.

- 1 Visa rutan **Distributionsinställningar**.
- 2 Markera **Distribuera samtal efter prioritet**.
- 3 För att välja de som ska ingå i den prioriterade ringlistan klickar du på **Sök** och väljer den användare som ska läggas till i listan. Du kan bara välja de användare som finns med i en grupp som är vald att svara på numret.

Distributionsinställningar

Obs! Om du sparar ändringar i en distribution baserad på kompetensnivå försvinner användarnas strikta prioritetsordning.

Distribuera samtal efter prioritet
 Distribuera samtal efter kompetensnivå

Ange del av användarnamn, förnamn eller efternamn:

Ordning	Användar-ID	Namn
		Cecilia Grahn a163408416@orjansandahl.com
		Johan Jansson a163408685@orjansandahl.com
		Johnny Johansson a163408414@orjansandahl.com

Om det finns många användare i växeln kan du skriva ett namn i sökrutan innan du klickar på **Sök**.

Ange del av användarnamn, förnamn eller efternamn:

Cecilia Grahn a163408416@orjansandahl.com

- 4 Vill du ändra svarsordning på användarna som ingår i ringlistan klickar du på upp- eller nedpilen i kolumnen **Ordning**.
- 5 För att ta bort en användare klickar du på knappen **Ta bort** till höger om namnet.

Distributionsinställningar

Obs! Om du sparar ändringar i en distribution baserad på kompetensnivå försvinner användarnas strikta prioritetsordning.

Distribuera samtal efter prioritet
 Distribuera samtal efter kompetensnivå

Ange del av användarnamn, förnamn eller efternamn:

Ordning	Användar-ID	Namn	Ta bort
▲▼	a163408685@orjansandahl.com	Johan Jansson	<input type="checkbox"/>
▲▼	a163408416@orjansandahl.com	Cecilia Grahn	<input checked="" type="checkbox"/>
▲▼	a163408414@orjansandahl.com	Johnny Johansson	<input type="checkbox"/>

Distribution efter kompetens

I rutan **Distributionsinställningar** väljer du om samtalen ska distribueras efter prioritet eller kompetensnivå. Standardnivån för kompetens är 3. De som har lägst kompetens får flest samtal.

- 1 Visa rutan **Distributionsinställningar**.
- 2 Markera **Distribuera samtal efter kompetensnivå**.
- 3 För att välja de som ska ingå i ringlistan klickar du på **Sök** och väljer den användare som ska läggas till i listan. Du kan bara välja de användare som finns med i en grupp som är vald att svara på numret.

Om det finns många användare i växeln kan du skriva ett namn i sökrutan innan du klickar på **Sök**.

- 4 Ange användarens kompetensnivå i listrutan och klicka på **OK**.

- 5 För att ändra kompetensnivå på en användare klickar du på **Redigera** till höger om namnet.
- 6 För att ta bort en användare klickar du på knappen **Ta bort** till höger om namnet.

Användar-ID	Namn	Nivå	Redigera	Ta bort
a163408416@orjansandahl.com	Cecilia Grahn	1	Redigera	X
a163408685@orjansandahl.com	Johan Jansson	2	Redigera	X
a163408414@orjansandahl.com	Johnny Johansson	3	Redigera	X

Distribution enligt Ledig längst

De medlemmar som inte omfattas av distribution enligt parallell påringning eller distribution efter prioritet eller kompetensnivå får samtal enligt **Ledig längst**. Det betyder att den medlem som har varit ledig längst får nästa samtal. Om ni endast vill ha distribution efter Ledig längst ska inställningar för andra distributionssätt lämnas helt tomma.

Hantera samtal i kö

Innan samtal kommer in i kö

- 1 Visa rutan **Köspill** när samtal inkommer.
- 2 I rutan **Antal samtal som kan vara placerade i kö samtidigt** anger du hur många samtal som kan vara placerade i kö samtidigt.
- 3 I rutan **Överflöde när längsta väntetid överskrids** anger du maximal tid som ett samtal får stå i kö för att nya samtal ska tas emot i gruppen. Om denna väntetid överskrids för de samtal som redan står i kön kommer inte nya samtal att tas emot i gruppens kö. I rutan nedanför bestämmer man om dessa nya samtal i så fall ska vidarekopplas till annat nummer eller höra upptagetton.
- 4 Öppna listrutan **Vad händer när ett samtal tas emot och kön är full, eller den maximala väntetiden överskridits** och välj om uppringaren ska höra en upptagetton eller om samtalet ska vidarebefordras till ett annat nummer.
- 5 Om du har valt att vidarebefordra samtalen anger du önskat nummer i rutan nedanför. Klicka på **Välj** om du vill välja något av numren som ingår i organisationen.

Köspill när samtal inkommer

Antal samtal som kan vara placerade i kö samtidigt (obs - ett matchande antal medieresurser krävs):

5

Överflöde när längsta väntetid överskrids (i minuter(:sekunder)):

00:10

Vad händer när ett samtal tas emot och kön är full, eller den maximala väntetiden överskridits:

Vidarebefordran till annat nummer

Skicka upptagetton

Vidarebefordran till annat nummer

Om du väljer vidarebefordran, till vilket nummer ska samtal vidarebefordras:

Välj

- +46793000173 Johnny Johanss...
- +46793000174 Anna Dahl
- +46793000175 Cecilia Grahn
- +46793000190 Magnus Malm
- +46793000191 Johan Jansson
- +46840887252 Testresponda
- +46853331080 Magnus Malm
- +46853331081 Johan Jansson
- +46853331983 Anna Dahl
- +46853331984 Johnny Johanss...
- +46853331985 Cecilia Grahn
- +46853331986 Försäljning

Hantering av samtal i kö

- 1 Visa rutan **Hantering av samtal i kö**.
- 2 I rutan **Vidarekoppla samtal när den som ringer har fått vänta längre än** anger du efter hur många minuter ett samtal i kö ska kopplas vidare. Observera att den händelse som uppnås först av inställningen för tid i kö (punkt 2) och inställningen för antal utringningsförsök (punkt 5) kommer att gälla.
- 3 I rutan **När ett samtal har väntat för länge, vart ska det vidarekopplas** anger du det nummer som samtalen ska vidarekopplas till. Klicka på **Välj** om du vill välja något av numren som ingår i organisationen.
- 4 I rutan **Nummer för vidarekoppling vid inga lediga handläggare** anger du det nummer som samtalen ska vidarekopplas till om det inte finns några inloggade och tillgängliga handläggare. Klicka på **Välj** om du vill välja något av numren som ingår i organisationen.
- 5 I rutan **Hur många distributionsförsök till handläggare är tillåtna innan samtalet vidarekopplas till numret för vidarekoppling vid inga lediga handläggare** anger du hur många utringningsförsök som ska göras innan samtalet kopplas till det nummer som gäller då det inte finns några tillgängliga handläggare.

Observera att antalet utringningsförsök i gruppen är samma oavsett hur många handläggare som är inloggade, det vill säga om du har angett 3 utringningsförsök, ringer det tre gånger på gruppen oavsett om två eller tio medlemmar är inloggade. Observera också att den händelse som uppnås först av inställningen för tid i kö (punkt 2) och inställningen för antal utringningsförsök (punkt 5) kommer att gälla.

1 Hantering av samtal i kö

2 Vidarekoppla samtal när den som ringer har fått vänta längre än (minuter(:sekunder)):

3 När ett samtal har väntat för länge, vart ska det vidarekopplas:
 Välj

4 Nummer för vidarekoppling vid inga lediga handläggare (dit samtal vidarekopplas om inga handläggare är inloggade och tillgängliga):
 Välj

5 Hur många distributionsförsök till handläggare är tillåtna innan samtalet vidarekopplas till numret för vidarekoppling vid inga lediga handläggare:

+46793000173 Johnny Johanssi
+46793000174 Anna Dahl
+46793000175 Cecilia Grahn
+46793000190 Magnus Malm
+46793000191 Johan Jansson
+46840887252 Testresponda
+46853331080 Magnus Malm
+46853331081 Johan Jansson
+46853331983 Anna Dahl
+46853331984 Johnny Johanssi
+46853331985 Cecilia Grahn
+46853331986 Förskälning

Kömeddelanden

Under **Röstmeddelanden** väljer du om uppringaren ska höra något meddelande om samtalet placeras i kö och vad uppringaren ska höra under väntan i kön. Här gör du även inställningar för hur ofta förloppsmeddelanden ska spelas upp och om uppringaren ska få information om köposition samt uppskattad väntetid.

- 1 Visa rutan **Röstmeddelanden**.
- 2 I rutan **Vad ska uppringaren höra om samtalet placeras i kö** kan du välja ett kömeddelande som uppringaren får höra om samtalet placeras i kö. Du kan till exempel välja det förinspelade meddelandet **Placed in queue** eller något av era egna inspelade meddelanden som visas i samma lista. Välj **(inget meddelande)** om inget meddelande ska spelas upp.
- 3 I rutan **Vad ska uppringaren höra under väntan i kön** väljer du till exempel alternativet **Ringning** så att den som ringer får höra ring-signalen mellan kömeddelanden.
- 4 I rutan **Vilket förloppsmeddelande ska uppringaren höra** väljer du vilket meddelande som uppringaren ska höra när han/hon väntar i kö. I rutan nedanför anger du hur ofta meddelandet ska spelas upp.
- 5 Under rubriken **Ska information om köpositionen spelas upp** kan du välja om uppringaren ska få höra vilken plats i kön han/hon har och om uppringaren ska få veta den uppskattade väntetiden. Den uppskattade väntetiden baseras på de tio senaste samtalerna som har gjorts till ACD-gruppen.

Du kan även ange om förloppsmeddelandet och information om köposition/väntetid ska alterneras, samt ange att väntetiden inte ska spelas upp om väntetiden är kortare eller längre än en viss tid.

1 Röstmeddelanden

2 Vad ska uppringaren höra om samtalet placeras i kö
Placed in queue

3 Vad ska uppringaren höra under väntan i kön:
Placed in queue

4 Vilket förloppsmeddelande ska uppringaren höra:
Ringning

Hur ofta (i sekunder) ska förloppsmeddelanden spelas upp:
30

Ska en extern uppringare höra en ringsignal när samtalet skickas till en handläggare? (i annat fall fortsätter kön)

5 Ska information om köpositionen spelas upp? Köinformation spelas upp efter förloppsmeddelandet.
Spela upp köposition:

Spela upp uppskattad väntetid:

Alternera mellan förloppsmeddelande och köposition/väntetid:

Spela inte upp väntetiden om den är kortare än (minuter):
1
Spela inte upp väntetiden om den är längre än (minuter):
2

Återuppringning

Under **Inställningar för återuppringning** kan du aktivera och göra inställningar för funktionen **Återuppringning**. Funktionen innebär att den som hamnar i kö erbjuds att bli automatiskt uppringd när någon handläggare blir ledig i stället för att vänta i kö.

Återuppringningsfunktionen aktiveras för de som hamnar i kö genom att du anger ett värde som är större än noll i de två översta rutorna. Uppringningen sker när en handläggare blir ledig. Den som står i kö aktiverar återuppringning genom att trycka siffran 5.

- 1 Visa rutan **Inställningar för återuppringning**.
- 2 I rutan **Hur länge ska en återuppringning pågå innan den ställs i kö igen** anger du hur länge återuppringning ska pågå. Vi rekommenderar en utringningstid på cirka 30–40 sekunder.
- 3 I rutan **Hur många gånger ska återuppringningen göras** anger du hur många återuppringningsförsök som ska göras. Vi rekommenderar att man upprepar utringningsförsöken minst 3–4 gånger.
- 4 I fältet **Metadata som skickas till handläggare vid återuppringning** kan du ställa in vilken information som ska synas för ett sådant samtal i Softphone.
- 5 I listrutan **Meddelande att spela för handläggare för återuppringning** väljer du vad som ska spelas upp. Detta meddelande måste spelas in genom att gå in under rubriken **Organisation** och välja **Röstmeddelanden**.

1 Inställningar för återuppringning

2 Hur länge ska en återuppringning pågå innan den ställs i kö igen (i sekunder):

3 Hur många gånger ska återuppringningen göras (ignoreras vid återuppringning som besvaras):

Hur länge ska en återuppringning vara giltig (minuter):

4 Metadata som skickas till handläggare vid återuppringning:

5 Meddelande att spela för handläggare vid återuppringning:

Nummerpresentation

- 1 Visa rutan **Nummerpresentation**.
- 2 Välj om ACD-gruppens eller den uppringande partens telefonnummer ska visas vid samtal till ACD-gruppen.

1 Nummerpresentation

2

Nummerpresentation

Tvinga användning av gruppnummer som nummer för omdirigering

När det inte går att visa vidarekopplingsnumret (t.ex. på mobil)

Visa gruppnumret som avsändare

Visa uppringande parts nummer

Unikt suffix för ACD-gruppen efter inkommande nummer

Det här är en bra funktion om ni tar emot samtal till gruppen i en mobiltelefon och vill se att samtalet kommer från gruppen.

Kontakta 3s kundservice om ni har valt att visa den uppringande partens nummer, men även vill kunna se i mobilens display att samtalet kommer från ACD-gruppen. Då kan ni välja att en sifferkombination, till exempel 1111, visas direkt efter den uppringande partens telefonnummer när samtal kommer in. På så vis ser ni i telefondisplayen både den uppringandes nummer och att samtalet kommer in från gruppen.

Koppla användargrupper till ACD-grupper

- 1 Bläddra längst ner på sidan.
- 2 Under rubriken **Vilka användargrupper kan logga in och ta emot samtal** ser du de användargrupper som kan svara på samtal till ACD-gruppen.
- 3 För att lägga till en användargrupp klickar du på **Lägg till grupp**.
- 4 Markera de användargrupper som ska läggas till.
- 5 Klicka på **Lägg till** längst ner i rutan.

- 6 För att ta bort en användargrupp klickar du på knappen **Ta bort** till höger om gruppnamnet.
- 7 Under rubriken **Vilka grupper kan övervaka (logga in och ut handläggare)** ser du de användargrupper som har behörighet att övervaka ACD-gruppen och som kan logga in respektive logga ut användare. För att lägga till en användargrupp gör du på samma sätt som ovan.

Hantera spärrgrupper för numret

- 1 Bläddra längst ner på sidan till rubriken **Vilka spärrgrupper gäller**.
- 2 Under rubriken **Vilka spärrgrupper gäller** ser du de spärrgrupper som är aktiverade för ACD-gruppen.
- 3 För att lägga till en spärrgrupp klickar du på **Lägg till grupp**.
- 4 Markera de spärrgrupper som ska läggas till.
- 5 Klicka på **Lägg till** längst ner i rutan.

Om ni till exempel har aktiverat **Spärrat internationella samtal** kan samtal inte vidarekopplas från ACD-numret till utländska nummer. I detta exempel kan heller inte återuppringning till utländska nummer ske. På så vis kan man minska risken för oönskade kostnader.

Öppettider och välkomstmeddelande för ACD-gruppen

Du kan bestämma välkomstmeddelande och öppettider för ACD-gruppen via kategorin Funktionsnummer/Scheman. Se annan guide som visar hur man administrerar scheman.

- 1 Välj **Scheman** under **Funktionsnummer**.
- 2 Klicka på den ACD-grupp som du vill visa schemat för.

The screenshot shows the 3Växel admin interface. At the top, there is a search bar and user information: 'Administratörsvy' and 'Användary'. Below this is a navigation menu with tabs: 'Hem', 'Tjänster', 'Organisation', 'Användaradministration', 'Funktionsnummer', and 'Enheter'. The 'Funktionsnummer' tab is active. On the right, it says 'Inloggad som 46793000191' and 'Logga ut'. The main content area is divided into two columns: 'Funktionsnummer' and 'Scheman'. Under 'Funktionsnummer', there are links for 'ACD Light-grupper', 'ACD-grupper', 'Gruppinkorgar', 'IVR-nummer', 'Nummer till delade linjer', 'Nummer till konferenssamtal', 'Nummervisualisering', 'Regelbaserade nummer', 'Scheman', and 'Telefonistgrupper'. Under 'Scheman', there is a table with the following data:

Namn	Nummer	Nummertyp	Status
Försäljning	+46853331986	ACD	●
Lager	+46853331991	ACD Light	●
Växel	+46853331990	Telefonist	●
Växel-IVR	+46853331987	IVR	●